


メールの設定(Microsoft Outlook 2016)

※初めてMicrosoft Outlook 2016を使用する場合は「アカウント設定①」から設定を開始して下さい。
Microsoft Outlook 2016を使用中で追加設定を行いたい場合は以下手順からお進み下さい。

メールアカウント追加の場合


画面上部の「ファイル」を左クリックします。

「アカウントの設定」を左クリックします。



アカウント設定2

[アカウント情報] 画面が表示されるので
アカウント設定ボタンをクリックし、
アカウント設定をクリックします。



アカウント設定

電子メール アカウント

アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。



選択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に配信します:

info@mx.scn-net.ne.jp受信トレイ


データ ファイル: C:\Users\scninfo\...\Microsoft\Outlook\in

アカウント設定2

[電子メールアカウントの追加] 画面が表示されるのでアドレスを選択し、[変更]をクリックします。

アカウント設定3

「 詳細設定 」ボタンを左クリックする。



アカウント設定4

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要 (O)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する (U)

次のアカウントとパスワードでログインする (L)

アカウント名 (N):

パスワード (P):

パスワードを保存する (R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応 (Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする (I)

OK キャンセル

インターネット電子メール設定 画面が表示されるので「送信サーバー」タブを左クリックする。

■「送信サーバー (SMTP) は認証が必要」にチェックを入れる。

■「送信メールサーバーと同じ設定を使用する」にチェックを入れる。

アカウント設定5

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3) (I): 110 標準設定 (D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要 (E)

送信サーバー (SMTP) (Q): 587

使用する暗号化接続の種類 (C): なし

サーバーのタイムアウト (I)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く (L)

サーバーから削除する (R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除 (M)

OK キャンセル

インターネット電子メール設定 画面の「詳細設定」タブを左クリックする。

■送信サーバー (SMTP) の番号を 25 から 587 へ変更し OK ボタンを左クリックする。

電子メール アカウント追加画面 に戻るので「次へ」ボタンを左クリックしメッセージに従い、設定を完了してください。