



メールの設定 (Microsoft Outlook2007)

Microsoft Office (マイクロソフト オフィス)に付属するメールソフトです。

※Microsoft Office(マイクロソフト オフィス) 非搭載のコンピュータには導入されておりませんので他のメールソフトをご使用願います。

初めてOutlook2007を起動された場合はアカウント設定①「スタートアップが表示される場合」からお進みください。

Outlook2007をご利用中の場合や設定変更・追加設定を行いたい場合は、アカウント設定①「スタートアップが表示されない場合」から、お進みください。



アカウント設定①

■ Outlook2007 スタートアップが表示される場合

- ・ Outlook 2007 スタートアップ


初めて Outlook2007 を起動した場合は、スタートアップ画面が表示されます。

「次へ (N)」をクリックし「電子メールアカウント」へお進み下さい。

- ・ 電子メールアカウント

「はい (Y)」をチェクし「次へ (N)」をクリックします。

※アカウント設定②「自動アカウントセットアップ」に進みます。



アカウント設定①

■ Outlook2007 スタートアップが表示されない場合

- ・ Outlook 2007 を使用中の場合や設定変更、追加設定を行いたい場合は「ツール (T)」をクリックし「アカウント設定 (A)」を選択します。




- ・ アカウント設定

電子メールのタブにて [新規 (N)] ボタンをクリックします。


※アカウント設定②「自動アカウントセットアップ」に進みます。

メールの設定 (Microsoft Outlook2007)




アカウント設定②

「サーバー設定または追加のサーバの種類を手動で構成する(M)」をチェックし「次へ(N)」をクリックします。



アカウント設定③

「インターネット電子メール(I)」をチェックし「次へ(N)」をクリックします。



アカウント設定④

■名前 (Y) . . .
名前 (あなたのメールが届いた時に相手に表示される名前) を入力します。

■電子メールアドレス (E) . . .
「SCN-NET サービスご利用のご案内」に記載されたメールアドレスを入力します。
(入力例 「test@m?.scn-net.ne.jp」)

■受信メールサーバー (I)
メールアドレスの「@」マーク以降の文字を入力します。
(入力例 「m?.scn-net.ne.jp」)

■送信メールサーバー (SMTP)(O)
メールアドレスの「@」マーク以降の文字を入力します。
(入力例 「m?.scn-net.ne.jp」)

■アカウント名 (U) . . .
「電子メールアドレス (E)」にメールアドレスの入力が完了するとメールアカウントが自動的に入力されますので、ご確認下さい。
(「@」マーク前がアカウントです。)

■パスワード (P) . . .
メールパスワードを入力します。
※オンライン認証用パスワードとは異なる場合がございますのでご注意ください。
※入力例の「?」はお客様により異なります。

「次へ」をクリックし「セットアップの完了」が表示され「完了」ボタンをクリックし設定終了です。

