


メールの設定(Microsoft Outlook 2016)

※初めてMicrosoft Outlook 2016を使用する場合は「アカウント設定①」から設定を開始して下さい。
Microsoft Outlook 2016を使用中で追加設定を行いたい場合は以下手順からお進み下さい。




メールアカウント追加の場合

画面上部の「ファイル」を左クリックします。

「アカウントの追加」を左クリックします。

次ページ [アカウント設定2] に進む

初めてMicrosoft Outlook2016 を起動すると [アカウント設定①] が開始します。



アカウント設定1

Microsoft Outlook 2016 へようこそ画面が表示されるので [次へ] を左クリックします。



[電子メールアカウントの追加] 画面が表示されるので 「はい」を選択し、[次へ]を左クリックします。

次ページ [アカウント設定2] に進む

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(N): 例: Ejji Yasuda

電子メール アドレス(E): 例: ejji@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(C):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

アカウント設定2

「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)」をチェックし[次へ]を左クリックし;

アカウントの追加

サービスの選択

Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)
Outlook.com、Outlook、Outlook for Mac、Outlook for Android、Outlook for iOS、Outlook for Windows Phone、Outlook for Windows 10、Outlook for Windows 10 Mobile、Outlook for Windows 10 IoT Enterprise、Outlook for Windows 10 IoT Enterprise Mobile、Outlook for Windows 10 IoT Enterprise Mobile Enterprise、Outlook for Windows 10 IoT Enterprise Mobile Enterprise

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します。

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

アカウント設定3

「POP または IMAP」をチェックし [次へ]を左クリックします。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(N): 湘南一郎

電子メール アドレス(E): test@m?.scn-net.ne.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): m?.scn-net.ne.jp

送信メール サーバー (SMTP)(Q): m?.scn-net.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): test

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定4

- 名前
あなたのメールが相手に届いた時に表示される名前を入力
- 電子メールアドレス
「SCN-NETご利用のご案内」に記載されたメールアドレスを入力
- アカウントの種類
POP3になっていることを確認
- 受信メールサーバー
メールアドレスの「@」より後部を入力
入力例: m?.scn-net.ne.jp
- 送信メールサーバー
メールアドレスの「@」より後部を入力
入力例: m?.scn-net.ne.jp
- アカウント名
メールアドレスの「@」より前部を入力
- パスワード
「SCN-NETご利用のご案内」に記載されたメールパスワードを入力

アカウント設定5

アカウントの追加 各種設定を入力後
「詳細設定」ボタンを左クリックする。

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(I)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(W)

既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

アカウント設定6

インターネット電子メール設定 画面が表示されるので
「送信サーバー」タブを左クリックする。

■「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」
にチェックを入れる。

■「送信メールサーバーと同じ設定を使用する」
にチェックを入れる。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

送信サーバー(SMTP)は認証が必要(Q)

受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログインする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(B)

セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応(Q)

メールを送信する前に受信メールサーバーにログインする(I)

OK キャンセル

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(Q): 587

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(I)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

アカウント設定7

インターネット電子メール設定 画面の「詳細設定」タブを左クリックする。

■送信サーバー(SMTP)の番号を25 から 587 へ変更し OKボタンを左クリックする。

アカウント設定8

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(N): 湘南一郎

電子メール アドレス(E): test@m?.scn-net.ne.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): m?.scn-net.ne.jp

送信メール サーバー (SMTP)(Q): m?.scn-net.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): test

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(I)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(V)

既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

電子メール アカウント追加画面 に戻るので「次へ」ボタンを左クリックしメッセージに従い、設定を完了してください。