

メールの設定(Microsoft Outlook 2019)

メールアカウント追加方法



※初めてMicrosoft Outlook 2019を使用する場合は「アカウント設定①」から設定を開始して下さい

Microsoft Outlook 2019を使用中で追加設定を行いたい場合は以下手順からお進み下さい

- 1.画面上部の「ファイル」を左クリックします
- 2.画面左側から「情報」を左クリック
- 3.「アカウントの追加」を左クリックします


アカウント設定①

- 1.メールアドレスを入力します
※自動で入力される場合もあります
- 2.「詳細オプション」を押下し、「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れます
- 3.「接続」を左クリックします




アカウント設定②

1. 「POP」を左クリックします。
※この画面が表示されるまでしばらく時間がかかる場合がございます



アカウント設定③

1. 受信メールと送信メールのサーバにはメールアドレスの@より後ろ部分を入力します
例：test@mz.scn-net.ne.jpの場合
→mz.scn-net.ne.jp
2. 受信メールのポートが「995」でなければ「995」に書き換え、暗号化された接続SSL/TLSに☑を入れます
3. 送信メールのポートが「465」でなければ「465」に書き換え、暗号化方式を「なし」から「SSL/TLS」へ選択
4. 「次へ」を左クリックします



※その他項目は特に変更無しです
メールデータ移行をされる方は、「既存のデータファイルを使用」にチェックを入れ、エクスポートしたOutlookデータファイルを選択いただければ可能です

※バージョンによって設定画面がスキップする可能性があります。スキップされた場合はアカウント設定⑦より手動設定をしてください

アカウント設定④

1. メールパスワードを入力します
※右のマーク (👁) を左クリックすると入力内容を表示できます

2. 「接続」を左クリックします

アカウント設定⑤

1. ユーザ名のメールアドレス@以降を消去します

例：test@mz.scn-net.ne.jpの場合
→test

2. 「OK」を左クリックします

アカウント設定⑥

以上で設定終了です
再度アカウント設定⑤の画面が出る場合は、メールアドレスかメールパスワードまたはその両方に誤りがある可能性がございます

POP アカウントの設定
test@mz.scn-net.ne.jp (別のユーザー)

パスワード

パスワード
example

前に戻る 接続

Outlook

test@mz.scn-net.ne.jp を追加しています

準備しています

インターネット電子メール -

次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください。

サーバー mz.scn-net.ne.jp

ユーザー名(U): 例: test

パスワード(P): *****

パスワードをパスワード一覧に保存する(S)

OK キャンセル

Outlook

アカウントが正常に追加されました

POP
test@mz.scn-net.ne.jp

別のメール アドレスを追加

次へ

詳細オプション ^

自分で自分のアカウントを手動で設定


Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する

完了

アカウント設定⑦

※SSL有無の設定確認またはSSL有効の設定変更について

1.Outlookホーム画面の左上ファイルタブを左クリックします




アカウント設定⑧


1. 画面左側から「情報」を左クリック

2. アカウント情報画面のアカウント設定ボタンを左クリックします

3. プロファイルの管理(O)を左クリックします

4. 変更許可の画面が発生するが「はい」を選択します






アカウント設定⑨

1. 「電子メールアカウント(E)」を選択します




アカウント設定⑩

1. アカウント設定の「メール」タブ中央の「登録メールアドレス」上で左ダブルクリックをします



アカウント設定⑪

1. 右下「詳細設定(M)」ボタンを左クリックします



アカウント設定⑫

1. インターネット電子メール設定の「詳細設定」タブを開きます
2. 受信サーバーのSSL有効はポート番号「995」であることを確認。「110」はSSL無効設定になります
3. 「このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要」に☑が入っていることを確認。☑が入っていない場合はSSL無効設定になります
4. 送信サーバーのSSL有効はポート番号が「465」であることを確認。「587」はSSL無効設定になります
5. 暗号化方法が「SSL/TSL」であることを確認。「なし」はSSL無効設定になります
6. 設定内にて修正箇所があった場合は「OK」を押して設定を確定してください。修正箇所が無い場合は「キャンセル」にて終了してください
7. 「サーバーから削除する」のチェックを外す。

以上で設定終了です。