


Vista

Windows メールの設定




画面左下の「スタート」から「すべてのプログラム」をクリックします。



「Windowsメール」をクリックし、「Windowsメール」を起動します。


※「Windowsメール」を初めて起動される場合は26ページ「4」の画面が表示される場合がございます。

1.




メニューバーの「ツール」をクリックし、「アカウント」を選択します。

2.




「追加」をクリックします。

3.




「電子メールアカウント」を選択します。「次へ」をクリックします。

4.



「表示名」に名前（あなたのメールが届いた時に相手に表示される名前）を入力します。
※この部分は全角・半角・日本語・アルファベットいずれもOKです。
「次へ」ボタンで進む。

5.




「電子メールアドレス」欄に、「SCNご案内★」に記載されたメールアドレスを入力します。
必ず半角モードで入力して下さい。

（入力例「メールアカウント@m?.scn-net.ne.jp」）

「次へ」ボタンで進む

6.



「受信メールサーバ」と「送信メールサーバ」にメールアドレスの「@」マーク以降の文字を入力します。

（入力例「m?.scn-net.ne.jp」）

「次へ」ボタンで進む。

★「SCNご案内」＝「SCN-NETサービスご利用のご案内」

7.




「アカウント名」と「パスワード」を「SCNご案内*」を参考に入力します。
既に入力されている場合は、正しく入力されているかを確認して下さい。

パスワードは入力すると「●●●●●」のように表示され、見た目では分かりません。入力モードを確認して、大文字・小文字を正しく入力しましょう。

このパソコンを他の人が使用しないなら、「パスワードを保存する」にチェックをしておくと、接続の度にパスワードを入力する手間が省けます。

「次へ」ボタンで進みます。

8.



「完了」をクリックすると設定終了です。

メールの送受信テスト

全ての設定が完了したら、自分のメールアドレス宛にテストメールを送信してみましょう。送信完了後に[受信]ボタンをクリックし送信したメールが「受信トレイ」に届いていたらテスト成功です。

*「SCNご案内」＝「SCN-NETサービスご利用のご案内」