


メールの設定(Microsoft Outlook 2019)

メールアカウント追加方法

※初めてMicrosoft Outlook 2019を使用する場合は「アカウント設定①」から設定を開始して下さい


Microsoft Outlook 2019を使用中で追加設定を行いたい場合は以下手順からお進み下さい

- 1.画面上部の「ファイル」を左クリックします
- 2.「アカウントの追加」を左クリックします




アカウント設定①

- 1.メールアドレスを入力します
※自動で入力される場合もあります
- 2.「詳細オプション」を押下し、「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れます
- 3.「接続」を左クリックします



アカウント設定②

1. 「POP」を左クリックします。
※この画面が表示されるまでしばらく時間がかかる場合がございます



アカウント設定③

1. 受信メールと送信メールのサーバにはメールアドレスの@より後ろ部分を入力します
例：test@mz.scn-net.ne.jpの場合
→mz.scn-net.ne.jp
2. 受信メールのポートを「995」から「110」に書き換えます
3. 送信メールのポートを「25」又は「465」から「587」に書き換えます
4. 「次へ」を左クリックします

※その他項目は特に変更無しです
メールデータ移行をされる方は、「既存のデータファイルを使用」にチェックを入れ、エクスポートしたOutlookデータファイルを選択いただければ可能です

※バージョンによって設定画面がスキップする可能性があります。



アカウント設定④

1. メールパスワードを入力します
※右のマーク (👁) を左クリックすると入力内容を表示できます

2. 「接続」を左クリックします

アカウント設定⑤

1. ユーザ名のメールアドレス@以降を消去します

例：test@mz.scn-net.ne.jpの場合
→test

2. 「OK」を左クリックします

アカウント設定⑥

以上で設定終了です
再度アカウント設定⑤の画面が出る場合は、メールアドレスかメールパスワードに誤りがある可能性がございます

POP アカウントの設定
test@mz.scn-net.ne.jp (別のユーザー)

パスワード

パスワード
example

前に戻る 接続

Outlook
test@mz.scn-net.ne.jp を追加しています
準備しています

インターネット電子メール -
次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください。
サーバー: mz.scn-net.ne.jp
ユーザー名(U): 例: test
パスワード(P): *****
 パスワードをパスワード一覧に保存する(S)
OK キャンセル

Outlook
アカウントが正常に追加されました
POP
test@mz.scn-net.ne.jp

別のメール アドレスを追加
次へ

詳細オプション
 自分で自分のアカウントを手動で設定

Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する
完了