


メールの設定 (Mozilla Thunderbird : サンダーバード)

Thunderbirdは、提供サイトよりダウンロードしインストールすることにより無料で利用できるメールソフトです。


※初めてThunderbirdを使用する場合は「アカウント設定①」から設定開始してください。

Thunderbirdを使用中で追加設定を行いたい場合は以下手順からお進み下さい。



メールアカウント追加の場合

- ・画面上部の「ツール」をクリックします。
 - ・「アカウント設定」をクリックします。
 - ・アカウント設定画面(左図)に表示される [アカウント操作] より
メールアカウント追加 を選択する。
- [アカウント設定①]に進む



アカウント設定①

■あなたのお名前

名前 (あなたのメールが相手に届いた時に表示される名前) を入力します。

■メールアドレス

「SCN-NET サービスご利用のご案内」に記載されたメールアドレスを入力します。

■パスワード

メールパスワードを入力します。

※オンライン認証用パスワードとは異なる場合がございます、ご注意ください。

■「パスワードを記憶する」にチェックを入れる。


「続ける」をクリックします。

注意:パスワードは自己責任において管理して下さい。

アカウント設定②

自動設定が開始しますが、SCN-NET のメールは自動設定に対応していません。

[手動設定] をクリックしアカウント設定③に進む



メールの設定 (Mozilla Thunderbird : サンダーバード)

アカウント設定③

メールアカウント設定

あなたのお名前 (N): SCN太郎 受信者に表示される名前です。

メールアドレス (A): scn-test@m?.scn-net.ne.jp

パスワード (P): ●●●●●●

パスワードを記憶する (M)

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式	
受信サーバ	POP3	m?.scn-net.ne.jp	110	接続の保護なし	通常のパスワード認証
送信サーバ	SMTP	m?.scn-net.ne.jp	587	接続の保護なし	平文のパスワード認証(安全ではない)
ユーザ名	scn-test				

新しいアカウントを取得 (N) 詳細設定 (A) 再テスト (T) **完了 (F)** キャンセル (C)

■受信サーバー設定

- ・受信サーバ: [POP3] を選択
- ・サーバのホスト名:
メールアドレスの「@」より後部を入力
(入力例 m?.scn-net.ne.jp)
- ・ポート番号: [110] を選択
- ・SSL: [接続の保護なし] を選択
- ・認証方式: [通常のパスワード認証] を選択

■送信サーバー設定

- ・サーバのホスト名:
メールアドレスの「@」より後部を入力します。
(入力例 m?.scn-net.ne.jp)
- ・ポート番号: [587] を選択
- ・SSL: [接続の保護なし] を選択
- ・認証方式:
[平文のパスワード認証(安全ではない)] を選択
- ・ユーザ名
アカウントを入力して下さい。

注意: 入力例の ? はお客様により異なります。
(サブドメインはma~mj (miを除く) の
いずれかとなります)

「完了」をクリックすると左図の警告画面が表示
されます。

※SCN-NETのメールは暗号化には対応していません

接続する上での危険性を理解しました
にチェックし「完了」をクリック。

以上でメール設定は完了です。

メールアカウント設定

警告!

受信サーバ設定: mx.scn-net.ne.jp への接続は暗号化されません。
▶ 技術的な詳細

送信サーバ設定: mx.scn-net.ne.jp への接続は暗号化されません。
▶ 技術的な詳細

提供された設定を使用して Thunderbird であなたのメールを受信することができます。ただし、これらの接続が不適当でないため、サーバの管理者またはメールプロバイダと連絡をとってください。詳しい情報は Thunderbird FAQ をご覧ください。

接続する上での危険性を理解しました (U)

設定変更 (S) 完了 (F)