


メールの設定 (Windows Live メール 2012)

※初めてWindows live メール2012を使用する場合は「アカウント①」から設定を開始してください。
Windows Live メールを使用中で追加設定を行いたい場合は以下手順からお進みください。



メールアカウント追加の場合

画面上部の「アカウント」を左クリックします。

「電子メール」を左クリックします。

「アカウント設定 1」に進む。

初めてWindows Live メール 2012を起動すると「アカウント設定 1」が開始されます。

アカウント設定 1

- 電子メールアドレス
「SCN-NET サービスご利用のご案内」に記載されたメールアドレスを入力します。
- パスワード
メールパスワードを入力します。
※オンライン認証用パスワードとは異なる場合がございます。ご注意ください。
- 表示名
名前（あなたのメールが相手に届いた時に表示される名前）を入力します。
- 手動でサーバー設定を構成する(C) にチェック

「次へ」を左クリックします。

メールの設定 (Windows Live メール 2012)

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類: POP

サーバーのアドレス: m?.scn-net.ne.jp

ポート: 110

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

次を使用して認証する: クリア テキスト

ログイン ユーザー名: test

送信サーバー情報

サーバーのアドレス: m?.scn-net.ne.jp

ポート: 587

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

認証が必要(A)

キャンセル 戻る 次へ

アカウント設定 2

- 受信サーバー情報
 - ・サーバーの種類: [POP] を選択
 - ・サーバーのアドレス: メールアドレスの「 @ 」より後部を入力 (入力例 m?.scn-net.ne.jp)
 - ・ポート: [110] を入力
 - ・次を使用して認証する: [クリア テキスト] を選択
 - ・ログイン ユーザー名: メールアドレスの「 @ 」より前部を入力 (入力例 test)
- 送信サーバー情報
 - ・サーバーのアドレス: メールアドレスの「 @ 」より後部を入力 (入力例 m?.scn-net.ne.jp)
 - ・ポート: [587] を入力
※入力例の「 ? 」はお客様により異なります。
 - ・認証が必要(A) にチェック

「次へ」をクリックします。

Windows Live メール

電子メール アカウントが追加されました

✓ test@m?.scn-net.ne.jp が追加されました

[別の電子メール アカウントを追加する](#)


完了(E)

アカウント設定 3

「完了」を左クリックすると設定終了です。


メールの設定 (Windows Live メール 2012)

Windows Live メール2012を利用中でメールアドレスの変更等、現在の設定から変更が必要な場合は以下手順で行います。



メールアカウントの設定変更


- 1.画面上部の「アカウント」をクリックします。
- 2.利用中のメールアドレスを選択します。
(複数のアドレスを使用している場合は、変更したいアドレスを選択します。)
- 3.[プロパティ]をクリックするとプロパティウィンドウが表示されます。
[プロパティ]にて変更が必要な項目を編集します。



■プロパティウィンドウ「全般」表示

- メールアカウント
任意の設定名を入力
※わかりやすいメールアドレスを入力することを推奨
- ユーザー情報
 - ・名前:
あなたのメールが相手に届いた時に表示される名前を入力
 - ・電子メールアドレス:
メールアドレスを入力


入力が完了したら[サーバー]タブを選択



■プロパティウィンドウ「サーバー」表示

- サーバー情報
 - ・受信メール(POP3):
メールアドレスの「@」より後部を入力
 - ・送信メール(SMTP):
メールアドレスの「@」より後部を入力
- 受信メールサーバー
 - ・ユーザー名:
メールアドレスの「@」より前部を入力
 - ・パスワード:
メールパスワードを入力
- 送信メールサーバー
 - ・このサーバーは認証が必要 にチェック(V)

入力が完了したら[詳細設定]タブを選択



■プロパティウィンドウ「詳細設定」表示

- サーバーのポート番号
 - ・送信メール(SMTP)を「 587 」へ変更
 - ・このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要(Q)のチェックを外してください。
 - ・受信メール(POP3)を「 110 」へ変更
 - ・このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要(C)のチェックを外してください。

「OK」を左クリックすると設定終了です。