


メールの設定 (Windows Live メール)

Microsoft Windows7 にはメールソフトが標準で搭載されていない場合があります。

代表的なメールソフトとしてWindows Live メールが無償提供されており、必要時は Windows Live サイト <http://download.live.com/> より入手可能です。


インストールが完了し初めてWindows Live メールを起動すると次ページ「アカウント設定①」が開始します。

※Windows Live メールを使用中で設定変更や追加設定を行いたい場合は以下手順からお進み下さい。




「ツール」が表示されていない場合は右上のアイコンより「ツールバーの表示」をクリックしツールバーを表示する

「ツール」→「アカウント」をクリックする



[追加 (A)] をクリックする



「電子メールアカウント」を選択し [次へ] をクリックすることにより、次ページ「アカウント設定①」が開始します。

メールの設定 (Windows Live メール)

電子メール アカウントを追加する

電子メール アカウント情報を以下に入力してください。

電子メール アドレス(E): test@m?scn-net.ne.jp
例: example555@hotmail.com 無料・大容量 Hotmail対応

パスワード(P): ●●●●●●●●
 パスワードを保存する(B)

このアカウントから送信されたメールに差出人として表示する名前を入力してください(H)
表示名(D): Taro Uchida

電子メールアカウントのサーバー設定を手動で構成する(C)

次へ(N) キャンセル

アカウント設定①

■電子メールアドレス (E)

「SCN-NET サービスご利用のご案内」に記載されたメールアドレスを入力します。

■パスワード (P)

メールパスワードを入力します。

※オンライン認証用パスワードとは異なる場合がございます、ご注意ください。

■表示名 (D)

名前（あなたのメールが届いた時に表示される名前）を入力します。

「電子メールアカウントのサーバー設定を手動で構成する (C)」をチェックし「次へ (N)」をクリックします。

電子メール アカウントを追加する

電子メールサーバーの情報について

受信サーバー情報

受信メールサーバーの種類(M): POP3

受信サーバー(I): m?scn-net.ne.jp ポート(P): 110

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(L)

ログインに使用する認証(U): クリアテキスト認証

ログイン ID (電子メール アドレスと異なる場合)(L): test

送信サーバー情報

送信サーバー(O): m?scn-net.ne.jp ポート(P): 25

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(L)

送信サーバー(認証)が必要(L)

次へ(N) キャンセル

アカウント設定②

■受信メールサーバーの種類(M)・・・

「POP3」を選択します。

■受信メールサーバー(I)・・・

メールアドレスの「@」以降を入力します。
(入力例 m?.scn-net.ne.jp)

■「送信サーバー(O)」・・・

メールアドレスの「@」以降を入力します。
(入力例 m?.scn-net.ne.jp)

※入力例の「?」はお客様により異なります

「次へ(N)」をクリックします。

電子メール アカウントを追加する

アカウントのセットアップに必要な情報の入力が完了しました。

完了(F) キャンセル

アカウント設定③

「完了 (F)」をクリックすると設定終了です。