



メールの設定 (Windows10 メールアプリ)



Windows10 スタートメニュー表示

- ◆ デスクトップ画面左下の「スタートボタン」を左クリックし「スタートメニュー」を表示します。



Windows10 メールアプリの起動

- ◆ 「スタートメニュー」より「メール」を左クリックし「メールアプリ」を起動します。


※ご使用のパソコンによってタイルの初期配置・タイルの表記・大きさが異なることがあります。

※メールアプリへの新規メールアドレス登録は2ページへ。
メールアプリ初期起動時のメールアカウント設定

※メールアプリへのアドレス追加・2回目以降の設定は3ページへ。
メールアカウント追加の場合

メールの設定（Windows10 メールアプリ）

メールアプリ初期起動時のメールアカウント設定




◆メールアプリ起動後
画像の「アカウント」画面が開く
中央の「＋アカウントの追加」を
左クリックで選択し、「アカウント設定」メニューを開きます。
※アカウント設定は4ページより説明です。


※初回のみ上記画面が表示されます。
表示されない場合は3ページの「メールアカウント追加の場合」の
設定よりご参照ください。

メールの設定（Windows10 メールアプリ）

メールアカウント追加の場合




1. メールアプリが起動後、左下「ナビゲーション ウィンドウ」の「設定アイコン」を左クリックするとアプリ画面の右に「設定メニュー」が開きます。
2. 「設定メニュー」より「アカウント管理」を左クリックし「アカウント管理メニュー」を表示します。




3. 右メニューが「設定」から「アカウントの管理」に切り替わる「アカウントの管理」より「+アカウントの追加」を左クリック選択します。
4. ページの「アカウントの選択」へ進みます。

メールの設定（Windows10 メールアプリ）



アカウントの選択

◆「アカウントの選択」の表示で「詳細セットアップ」を左クリックし選択します。



詳細セットアップ

◆「詳細セットアップ」の表示で「インターネットメール」を左クリックし選択します。

「インターネットメールアカウント」が表示されたら
弊社の「SCN-NETサービスご利用のご案内」を参照し入力します。
※お手元には弊社へご連絡ください。再発行を致します。

メールの設定（Windows10 メールアプリ）

弊社の「SCN-NETサービスご利用のご案内」を参照し入力します。

※お手元には弊社へご連絡ください。再発行を致します。

インターネット メール アカウント

アカウント名

 1

表示名

 2

メールアカウントの設定

1. 「アカウント名」にアカウントを入力します。
メールアドレスの@前部を入力します。

入力例「**test**@m?.scn-net.ne.jp」

※注意

必ず半角モードで入力してください。

2. 「表示名」に名前を入力します。
(送信時に相手に表示される名前)

※注意

**入力時は全角・半角・日本語・
アルファベットなど制限はありません。**

3. 「受信メールサーバ」に
メールアドレスの「@」より後部を入力します。
入力例「m?.scn-net.ne.jp」

※注意

**1.必ず半角モードで入力してください。
2.入力時「？」はお客様により異なります。**

4. 「アカウントの種類」は
「v」より左クリックし
「POP3」を選択します。

次ページ以降の設定は
「インターネット メール アカウント」設定
より下へスクロールして下さい。

メールの設定（Windows10 メールアプリ）

弊社の「SCN-NETサービスご利用のご案内」を参照し入力します。
※お手元にはない場合には弊社へご連絡ください。再発行を致します。

インターネット メール アカウント

メールアドレス

test@m?.scn-net.ne.jp 5

ユーザー名

test 6

例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc

パスワード

●●●●●●● 7

送信 (SMTP) メール サーバ

m?.scn-net.ne.jp 8

キャンセル サインイン

メールアカウントの設定

本ページの設定は「インターネット メール アカウント」の設定より下へスクロールして下さい。

5. 「メール アカウント」に記載されたメールアドレスを入力します。

入力例「test@m?.scn-net.ne.jp」

※注意

- 1.必ず半角モードで入力してください
- 2.入力時「?」はお客様により異なります。

6. 「ユーザー名」に記載された「アカウント名」を入力します。

入力例「test@m?.scn-net.ne.jp」

※注意

必ず半角モードで入力してください。

7. 「パスワード」を入力します。

※注意

入力時「●●●●●●●」表示される為
入力内容はわかりません。

入力時は半角・全角

アルファベットの大文字・小文字に注意して
「SCN-NETサービスご利用のご案内」を
確認のうえ正しく入力をお願い致します。

8. 「送信メールサーバ」に

メールアドレスの「@」より後部を入力します。

入力例「m?.scn-net.ne.jp」

※注意

- 1.必ず半角モードで入力してください
- 2.入力時「?」はお客様により異なります。

次ページ以降の設定は

「インターネット メール アカウント」設定より
下へスクロールして下さい。

メールの設定（Windows10 メールアプリ）

送信サーバーは認証が必要 9

メール送信に同じユーザー名とパスワードを使う 10

受信メールに SSL を使う 11

送信メールに SSL を使う 12

キャンセル **サインイン**

メールアカウントの設定

本ページの設定は「インターネットメール アカウント」の設定より下へスクロールして下さい。

9. 「送信サーバーは認証が必要」に「チェック(☑)」を入れます。


10. 「メール送信に同じユーザー名とパスワードを使う」に「チェック(☑)」を入れます。

11. 「受信メールに SSL を使う」の「**チェック(☐)**」を外します。

12. 「送信メールに SSL を使う」の「**チェック(☐)**」を外します。

◆「サインイン」を左クリックします。

完了
アカウントが正しくセットアップされました。

 test@m?. scn-net.ne.jp

完了

メールアカウントの設定完了

◆「完了」を左クリックで選択
設定終了です。